

Para acessar à rede wireless **WLAN_UNIARP** ou **WIFI-UNIARP** é necessário dispor de um equipamento compatível com as normas **IEEE 802.11a/b/g/n**, **WPA2-AES** e **802.1X**.


1 – Configurar Wi-Fi no WINDOWS 8, 8.1 ou 10 (Versão Pro)	2
2 – Configurar WI-FI no LINUX (Ubuntu)	3
3 – Configurar WI-FI no MACBOOK	4

OBS: Se caso não conectar, procure o setor de TI da UNIARP.

1 – Configurar Wi-Fi no WINDOWS 8, 8.1 ou 10 (Versão Pro)

→Versões inferiores necessitam ser atualizados←

Segue o passo a passo de como configurar seu computador no **WI-FI** da **UNIARP**:

Passo 1 – Na barra de tarefas do Windows, clique no ícone de internet 

Passo 2 – Clique “**WLAN_UNIARP** ou **WIFI-UNIARP**”

Passo 3 – Digite seu *usuário e senha* do *Portal Educacional*


Passo 4 – Clique em **Conectar**

Após seguir estes passos, aguarde a conexão ser efetivada.

Obs: Caso seu computador for Windows 7, indicamos a atualização para o Windows 10.

2 – Configurar WI-FI no LINUX (Ubuntu)

Segue o passo a passo de como configurar seu computador no **WI-FI** da **UNIARP**:

Passo 1 – Na barra de tarefas do Linux, clique no ícone de internet; 

Passo 2 – Clique “**WLAN_UNIARP** ou **WIFI-UNIARP**”;

Passo 3 – Um menu será aberto para que sejam ajustadas as configurações da rede. Abaixo estão os dados a serem preenchidos:

Wireless security: **WPA & WPA2 Enterprise**

Authentication: **Protected EAP (PEAP)**

Anonymous identity: <deixar em branco/vazio>

CA certificate: **(None)**

PEAP version: **Automatic**

Inner authentication: **MSCHAPv2**

Username: **usuário do portal educacional**

Password: **senha do portal educacional**

Passo 4 – Após clicar em *Connect*, uma janela aparecerá avisando-lhe que a conexão pode não ser segura devido à ausência de um certificado digital. Ignore o aviso.

A conexão à rede “**WLAN_UNIARP** ou **WIFI-UNIARP**” deverá ser estabelecida com sucesso.

3 – Configurar WI-FI no MACBOOK

Segue o passo a passo de como configurar seu macbook no WI-FI da **UNIARP**:

Passo 1 – Acesse as “Preferencias do Sistema”;

Passo 2 – Clique em “Rede”;

Passo 3 – Escolha a(s) rede(s) “**WLAN_UNIARP** ou **WIFI-UNIARP**” para entrar nas configurações;

Passo 4 – Insira o *usuário e senha* do *Portal Educacional*;

Passo 5 – Clique em “**Permitir Sempre**”;

Passo 6 – Verifique se está conectado.